

## Not utskrifter från Sibelius – lathund

Förutsättningar:

Skriv ut från Sibelius

Det måste finnas en Sibelius licens från datorn som skriver ut.

En bra kopieringsmaskin bör finnas med olika pappers depåer, minst 1 för A4 210X297 och 1 för A3 297X420.

Vi rekommenderar 160 – 240 grams papper av typen gloss (blankt).

För att tejpa samman blad använd gärna halvmatt genomskinlig Scott tejp eller liknande. (ej vanlig helblank kontorstejp)

*OBS! Mycket tid och energi sparas genom att noga planera hur man skall hantera not utskriften i ett projekt.*

Utskrifter bör ha rätt storlek samt anpassas till de enskilda musikernas behov att se hela, delar av partituret eller endast sin egen stämma.

Partitur till större orkestreringar bör skrivas ut på stående A3 - ihop klistrade på lämpligt sätt.

Mindre ensembler har stort behov av att varje enskild musiker ser hela partituret. Här kan liggande A3 tillsammans med stående A4 tejpas

Enskilda musikers not utskrifter bör anpassas på lämpligt sätt: Exempelvis:

Enskilda trä och bleck blås instrument – A4 alt. liggande A3 (samma som 2 st. tejpade A4)

Stråkar pult vis, kontrabas, trombon, tuba bör ha ett något större format – de sitter längre ifrån notstället.

Slagverk bör ha flera uppsättningar noter. Både för samtliga slagv. – ex till marimba, Samt även mindre till ex klockspel.

Att få rätt format och storlek på alla noter förutsätter att de är bra formaterade och bra uppställda i Sibelius. Ex. bör man "Hide Empty Staves", m.m.

En viktig aspekt är att vid utskrift ta hänsyn till bladvändningar. Det kan visa sig vara smidigt att enskilda musiker har 2 ihop stående notställ med enskilda och/eller ihop tejpade liggande A3

### **Skriva ut från Sibelius:**

Ex. Vi har ett 4 sidor ensemble partitur – alla skall ha liggande A3 partitur, inga enskilda stämmor:

### **Print** / Bocka för **Print full score**

**Printer** / Välj aktuell skrivare. Kontrollera att aktuell skrivares drivrutiner finns på den utskrivande enheten (datorn). Om utskrift sker via WiFi kontrollera att din dator är kopplad till samma nätverk som skrivaren.

När man valt printer: Klicka på "Printer Properties".

Man skall nu komma in i skrivarens inställningar: Kontrollera att **rätt skrivare är vald** och

Välj **A3 som Default paper size**

### **Settings**

Ändra förvalt: Print All Pages till: **Print Range**.

I rutan höger om **Pages**: skriv in 1,2,3,4. Man ser nu /förhandskontroll) i Sibelius fönster till höger.

Välj sedan:

**2 Pages Per Sheet – Prints te score put 2 pages per side.**

### **Landscape Orientation**

**Print One Sided** (går att ändra till **Manually Print Both Sides**-om man, i detta fall, önskar ett A3 blad som man då får vända på)

### **Collated 1,2,3**

Nu bör det gå att trycka **Print**, uppåt i fönstret samt välja antal kopior.

Även

OBS!

I varje enskilt projekt levereras Sibelius partitur – vi har lärt oss att det är smidigast att INTE skicka/leverera stämmor från Sibelius. Totalt kaos kan utbryta om det är många pdf "i omlopp". Därför skickar vi aldrig pdf.filer

Det står varje beställare fritt att skriva ut och formatera notmaterialet på eget sätt.

Vi brukar dessutom alltid utse en "notansvarig" i varje enskilt projekt.

/salomon

